



¡Bienvenido al Curso de TIFLOTEC para AGAF!

Módulo 4: Función rápida de accesibilidad (activar/desactivar VoiceOver con botón)

La **Función Rápida de Accesibilidad** (también conocida como **Atajo de Accesibilidad**) es una característica del iPhone que te permite **activar o desactivar rápidamente una o varias funciones de accesibilidad** esenciales con solo pulsar tres veces un botón físico.

En este caso utilizaremos esta función para poder activar y desactivar el VoiceOver simplemente pulsando tres veces seguidas el botón de INICIO en los iPhone **SE (3.ª generación - 2022), iPhone SE (2.ª generación - 2020), iPhone 8 y iPhone 8 Plus (2017), iPhone 7 y iPhone 7 Plus** (y modelos anteriores). Para el resto de los iPhone hay que pulsar tres veces seguidas el botón lateral derecho.

Los pasos a seguir para activar esta función son los siguientes:

1. Ve a **Ajustes** en tu iPhone, doble toque con un dedo
2. Desliza el dedo hacia la derecha hasta **Accesibilidad**, doble toque con un dedo.
3. Desplázate hasta el final de la lista, deslizando el dedo hacia la derecha hasta **Atajo de accesibilidad o función rápida** (versiones anteriores) y doble toque con un dedo para confirmar.
4. Desliza el dedo hacia la derecha hasta VoiceOver, y doble toque con un dedo, y dirá seleccionado.
5. Para salir de esta pantalla, haz flick a la izquierda hasta botón atrás, aquí doble toque rápido con un dedo.
6. El botón atrás para ir a la pantalla previa suele estar ubicado en la parte superior izquierda debajo de la hora. Si colocas el dedo en la esquina superior izquierda te leerá la hora, si lo deslizas suavemente hacia abajo te leerá botón atrás. Y tan solo tienes que hacer doble toque con un dedo, sobre cualquier parte de la pantalla.

Para usar esta función:

- Ahora pulsa rápidamente **tres veces** el **botón lateral derecho** o el **botón de inicio**, dependiendo del modelo de iPhone, y VoiceOver se ¡activará o desactivará!, así de sencillo.