



¡Bienvenido al Curso de TIFLOTEC para AGAF!

Módulo 6: Barra de tareas

Parte 4: Aplicaciones ancladas o abiertas en barra de tareas

A la derecha de la caja de búsqueda están ancladas las aplicaciones de uso habitual y a continuación aparecen las que están abiertas.

Para acceder y navegar entre las aplicaciones ancladas o abiertas en la Barra de Tareas de Windows 11 pulsa WINDOWS + T y escucharás aplicaciones en ejecución barra de herramientas, pulsa FLECHA DERECHA para desplazarte por las aplicaciones, y FLECHA IZQUIERDA para volver hacia atrás, y Enter para abrir la aplicación que desees.

Para **anclar una aplicación a la barra de tareas** sigue los siguiente pasos:

1. Ve a la caja de búsqueda con tecla Windows y escribe por ejemplo Word, o el nombre de la aplicación que quieras anclar. Cuando escuches el nombre de la aplicación, pulsa INTRO para abrirla. Si es una aplicación de office (Word o Excel) escucharás documento en blanco, aquí debes pulsar Enter nuevamente para abrir el documento.
2. Una vez abierta, tienes que minimizar la ventana, con Windows + M.
3. El foco se va al escritorio y ahora tienes que ir a la barra de tareas con Windows + T, FLECHA DERECHA hasta que escuches Word o el nombre de la aplicación abierta.
4. Pulsa SHIFT + F10 (o tecla de aplicaciones) y se abre el menú de contexto, pulsa FLECHA ABAJO hasta anclar a la BARRA DE TAREAS y por último Enter.
5. La aplicación ya aparece anclada en la barra de tareas.

Para **eliminar una aplicación de la barra de tareas** sigue los siguiente pasos:

1. Pulsa Windows + T para ir a la barra de tareas y utiliza FLECHA DERECHA hasta la aplicación que quieras desanclar.
2. Una vez encima pulsa SHIFT + F10 para abrir menú de contexto y FLECHA ABAJO hasta desanclar de la barra de tareas y Enter para confirmar.