



¡Bienvenido al Curso de TIFLOTEC para AGAF!

Módulo 2: Conocer los gestos de TalkBack

Dominar los gestos básicos es esencial para usar TalkBack. Aquí tienes los gestos más básicos y esenciales para la navegación en Android:

1. **Leer elemento: Tocar y deslizar un dedo** por la pantalla.
 - *TalkBack leerá en voz alta el nombre, la descripción y las instrucciones del elemento seleccionado (ya sea una app o un botón)*
2. **Activar elemento: Doble toque rápido** (con un dedo).
 - *Ejecuta el elemento seleccionado (abre una app, pulsa un botón, etc.).*
3. **Siguiente elemento: Deslizar a la derecha** (con un dedo), deslizamiento rápido y breve.
 - *Mueve el foco de TalkBack al elemento siguiente en la pantalla.*
4. **Elemento anterior: Deslizar a la izquierda** (con un dedo), deslizamiento rápido y breve.
 - *Mueve el foco de TalkBack al elemento anterior en la pantalla.*
5. **Desplazarse (Scroll): Deslizar hacia arriba o hacia abajo** (con dos dedos).
 - *Mueve el contenido de la pantalla hacia arriba o hacia abajo (por ejemplo, en una lista, en un documento o una página web).*
6. **Detener/Reanudar voz: Un toque** (con dos dedos).
 - *Pausa o reanuda la verbalización de TalkBack.*
7. **Menú de Talkback:** Deslizar un dedo dibujando una L, **de arriba hacia abajo y luego a la derecha** (en un solo movimiento rápido, dibujando una "L"). Después desliza un dedo a la derecha para navegar por las opciones de menú.
8. **Abrir el selector de controles:** Desliza tres dedos en la pantalla, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para acceder a las opciones, y después un dedo de arriba hacia abajo para cambiar la configuración de la opción que quieras.

Consejo importante sobre el doble toque: Para activar un elemento, solo necesitas que el foco de TalkBack esté sobre ese elemento. Ejemplo si escuchas desplazarse hacia arriba botón, toque dos veces para activar, el doble toque se puede realizar en cualquier parte de la pantalla, no tiene que ser justo encima del icono o botón.

Los **gestos de deslizamiento también se denominan flicks**, es decir deslizar el dedo hacia la derecha, también puede denominarse flick a la derecha o flick a la izquierda.